



FAQ's

Bentley Lizenztaktung (2016)

Inhalt

Allgemeines	1
Für welche Bentley Produkte ist die neue Lizenztaktung bzw. das 10-Minuten-Intervall gültig?	1
Welche Bentley Produkte haben das Lizenz-Management-Tool 9.2 bereits integriert und können somit unter 10 Minuten kostenfrei genutzt werden?.....	1
Werden Nutzungen unter 10 Minuten grundsätzlich ignoriert?	8
Welche Uhrzeiten werden für Start- und Stoppzeiten von Bentley Produkten verwendet?	8
Wie erfolgt die Berechnung der Startzeiten bei Lizenzanforderung bzw. wann ist die Nutzung kostenfrei und wann nicht?.....	8
Beispiel 1:	8
Beispiel 2:	8
Ein Anwender hatte vor der neuen Lizenztaktung 3-mal im Quartal die Möglichkeit ein Bentley Produkt zu Übernutzung. Ist diese Handhabe noch immer gegeben?	8
Bei der alten Lizenztaktung wurde eine von einem Anwender genutzte Lizenz für eine volle Stunde blockiert. Dieser Anwender hatte in dieser Stunde die Möglichkeit das Bentley Produkt so oft er wollte zu schließen und wieder neu zu starten. Ist dies bei der neuen Lizenztaktung ebenfalls möglich?	9

Allgemeines

Das im Jahr 2014 von Bentley Systems ins Leben gerufene OpenAccess Programm, wurde Mitte 2016 bezüglich der Lizenztaktung und allgemeiner Veränderungen in der Lizenzhandhabung modifiziert.

Beispielsweise wurde für alle BentleyProdukte die 60-Minuten-Lizenzsperre auf 10 Minuten reduziert. Ferner sind Nutzungen eines BentleyProduktes unter 10 Minuten kostenfrei.

Damit Sie bzw. Ihr Unternehmen auch von diesen Neuerungen profitieren können, sind grundsätzlich Voraussetzung zu schaffen, die wir nachfolgend für Sie zusammengestellt haben.

Bitte beachten Sie, dass auch die neue Taktung zu Übernutzungen führen kann und Sie sich präventiv vor Lizenzüberschreitungen schützen können.

Die von Corporate Montage entwickelte Software „PreSurfer for Bentley Licenses“ verhindert effektiv eine Lizenzüberschreitung bei den von Ihnen mit Bentley Software ausgestatteten Arbeitsplätzen und schützt Sie optimal vor unkalkulierbaren Zusatzkosten. Wir sind das einzige Unternehmen am Markt, das zuverlässig Übernutzungen bei Bentley Produkten auf Betriebssystemebene verhindert und darüber hinaus auch Speedikon, die InRoads Suite oder Descartes abdeckt.

Die von den Corporate Montage Entwicklern gewählte Software-Architektur wurde auf maximale Sicherheit ausgelegt, um gezielt sämtliche Systemereignisse und Anwenderbedienungen, die eine Lizenzübernutzung hervorrufen können, zu unterbinden. Weitere Informationen zum „PreSurfer for Bentley Licenses“ sind auf www.corporatemontage.de zu finden.

1

Für welche Bentley Produkte ist die neue Lizenztaktung bzw. das 10-Minuten-Intervall gültig?

Die 10-Minuten-Intervallberechnung wird für alle Bentley Produkte verwendet, deren Lizenzierung über einen Hosted SELECTserver gesteuert werden. Deployed Server weisen diese Intervallberechnung nicht auf, sodass diese nach wie vor das 60-Minuten-Intervall nutzen.

Zudem ist dringend zu beachten, dass nur aktuelle Produkte, die ein Lizenz-Management-Tool 9.2 und höher verwenden, das 10-Minuten-Intervall verwenden.

Welche Bentley Produkte haben das Lizenz-Management-Tool 9.2 bereits integriert und können somit unter 10 Minuten kostenfrei genutzt werden?

Grundsätzlich besitzen alle neuen CONNECT Produkte das Lizenz-Management-Tool 9.2 oder höher. Gleiches gilt für Produkte bzw. Versionen, die im oder ab dem Monat August 2015 erschienen sind. Bitte prüfen Sie anhand nachfolgender Liste, ob das von Ihnen eingesetzt Bentley Software-Produkt bzw. die Versionsnummer aufgeführt ist.

Laden Sie sich gegebenenfalls eine neue Version vom Bentley Server herunter, um von kostenfreien Nutzungen unter 10 Minuten profitieren zu können.

Nachfolgend eine Auflistung der Produkte, jeweils mit der kleinsten Versionsnummer, die das Lizenz-Management-Tool 9.2 verwenden:

Produktname	Version
<i>Acute3D Viewer</i>	4.1.0.501
<i>AECOSim Building Designer V8i</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (ANZ)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (DK)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (GB)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (Neutral Metric)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (SE)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (SG)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (UK)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Building Designer V8i (US Metric)</i>	8.11.9.866
<i>AECOSim Energy Simulator V8i</i>	8.11.9.248
<i>AssetWise CDE</i>	16.4.2.69
<i>AssetWise Performance Management x64</i>	7.4.0.49
<i>AutoPIPE CONNECT Edition</i>	10.0.0.10
<i>AutoPLANT Modeler V8i x64</i>	8.11.12.226
<i>AutoPLANT Object Enabler V8i x64</i>	8.11.12.226
<i>AXSYS.Engine CONNECT Edition</i>	10.0.0.22
<i>AXSYS.Process CONNECT Edition</i>	10.0.0.22
<i>Bentley AutoPIPE V8i</i>	9.6.2.6
<i>Bentley AutoPIPE Vessel CONNECT Edition</i>	40.0.0.17

<i>Bentley Civil Country Kits V8i</i>	8.11.9.846
<i>Bentley Civil Country Kits V8i Benelux</i>	8.11.9.845
<i>Bentley Civil Country Kits V8i Norway</i>	8.11.9.845
<i>Bentley Civil Country Kits V8i Sweden</i>	8.11.9.845
<i>Bentley CivilStorm V8i</i>	8.11.5.113
<i>Bentley Communications Powerview V8i</i>	8.11.9.707
<i>Bentley Descartes V8i</i>	8.11.9.720
<i>Bentley Expert Designer Communications V8i</i>	8.11.9.705
<i>Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite V8i</i>	8.11.9.872
<i>Bentley HAMMER V8i</i>	8.11.6.113
<i>Bentley i-model Composition Service for SP3D</i>	8.11.14.18
<i>Bentley InRoads Suite V8i</i>	8.11.9.872
<i>Bentley Map Enterprise V8i</i>	8.11.9.713
<i>Bentley Map Mobile Publisher</i>	5.5.1.7
<i>Bentley Map PowerView V8i</i>	8.11.9.713
<i>Bentley Map V8i</i>	8.11.9.713
<i>Bentley MX Tools V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley MX V8i Australia</i>	8.11.9.845
<i>Bentley MX V8i India</i>	8.11.9.845
<i>Bentley MX V8i Netherlands</i>	8.11.9.845
<i>Bentley MX V8i United Kingdom</i>	8.11.9.872
<i>Bentley Navigator CONNECT Edition x64 Update 2</i>	5.5.2.23
<i>Bentley OpenUtilities Designer</i>	8.11.9.705
<i>Bentley OpenUtilities Map</i>	8.11.9.705
<i>Bentley OpenUtilities Powerview</i>	8.11.9.705

<i>Bentley OpenUtilities Workflow Manager</i>	8.11.9.705
<i>Bentley PlantWise V8i</i>	8.11.11.53
<i>Bentley Pointools CONNECT Edition x64</i>	10.0.0.17
<i>Bentley PowerCivil for Baltics V8i Latvia</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for Benelux V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for Brazil V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for DACH V8i</i>	8.11.9.846
<i>Bentley PowerCivil for Denmark V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for Finland V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for Italy V8i</i>	8.11.9.846
<i>Bentley PowerCivil for Middle East V8i Saudi Arabia</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for North America V8i</i>	8.11.9.871
<i>Bentley PowerCivil for Norway V8i</i>	8.11.9.873
<i>Bentley PowerCivil for Portugal V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for South Africa V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for Spain V8i</i>	8.11.9.846
<i>Bentley PowerCivil for Sweden V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for Turkey V8i</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerCivil for UK V8i United Kingdom</i>	8.11.9.845
<i>Bentley PowerSurvey V8i</i>	8.11.9.872
<i>Bentley Process & Instrumentation V8i x64</i>	8.11.12.226
<i>Bentley Raceway and Cable Management</i>	8.11.9.28
<i>Bentley Rail Track V8i</i>	8.11.9.872
<i>Bentley SewerCAD V8i</i>	8.11.5.113
<i>Bentley SewerGEMS V8i</i>	8.11.5.113

<i>Bentley StormCAD V8i</i>	8.11.5.113
<i>Bentley Substation V8i</i>	8.11.13.52
<i>Bentley Transmittal Services</i>	1.0.1.166
<i>Bentley View V8i</i>	8.11.9.829
<i>Bentley WaterCAD V8i</i>	8.11.6.113
<i>Bentley WaterGEMS V8i</i>	8.11.6.113
<i>CONNECTION client</i>	10.0.4.24
<i>ContextCapture Center x64</i>	4.1.0.514
<i>ContextCapture x64</i>	4.1.0.514
<i>Exor MapCapture</i>	8.11.9.129
<i>GenerativeComponents Extension V8i</i>	8.11.9.436
<i>GenerativeComponents V8i</i>	8.11.9.436
<i>gINT (Logs, Professional, Professional Plus, CLT) CONNECT Edition</i>	10.0.0.17
<i>LARS Bridge CONNECT Edition</i>	10.0.0.1
<i>LEAP Bridge Concrete CONNECT Edition</i>	16.0.0.24
<i>LEAP Bridge Steel CONNECT Edition</i>	10.0.0.10
<i>LIMCON</i>	3.63.2.6
<i>Maxsurf CONNECT Edition</i>	21.0.0.78
<i>MicroStation CONNECT Edition (Full) x64 Update 1</i>	10.1.0.13
<i>MicroStation CONNECT Edition x64</i>	10.0.0.25
<i>MicroStation PowerDraft CONNECT Edition x64</i>	10.0.0.52
<i>MicroStation PowerDraft V8i</i>	8.11.9.829
<i>MicroStation V8i</i>	8.11.9.829
<i>Microstran</i>	9.20.3.3
<i>MineCycle Material Handling V8i</i>	8.11.9.314

<i>MineCycle Survey v8i</i>	8.11.9.372
<i>MOSES CONNECT Edition</i>	10.0.0.16
<i>MStower</i>	6.20.2.4
<i>Multiframe CONNECT Edition</i>	21.0.0.78
<i>Navigator Mobile Publisher x64</i>	5.4.0.8
<i>OpenBridge Modeler V8i</i>	8.11.9.211
<i>OpenPlant Isometric Manager V8i</i>	8.11.11.87
<i>OpenPlant Modeler V8i</i>	8.11.11.87
<i>OpenPlant ModelServer Administrator V8i</i>	8.11.12.23
<i>OpenPlant ModelServer V8i x64</i>	8.11.12.23
<i>OpenPlant Orthographics Manager (PowerPlatform)</i>	8.11.11.87
<i>OpenPlant PID V8i</i>	8.11.11.43
<i>OpenPlant Project Administrator V8i</i>	8.11.11.87
<i>OpenPlant Reporting V8i</i>	8.11.11.87
<i>OpenPlant Support Engineering</i>	8.11.11.87
<i>OpenRoads ConceptStation CONNECT Edition x64</i>	10.0.0.108
<i>Power GEOPAK V8i</i>	8.11.9.872
<i>Power InRoads V8i</i>	8.11.9.872
<i>Power ProStructures V8i</i>	8.11.14.195
<i>Power Rail Track V8i</i>	8.11.9.845
<i>Prerequisites and Common Tools for AutoPLANT Applications v8i x64</i>	8.11.12.226
<i>Prerequisites and Common Tools for AutoPLANT Applications v8i x64 Update 1</i>	8.11.12.235
<i>ProjectWise Analytics Data Upload Service CONNECT Edition</i>	1.0.1.71
<i>ProjectWise Connector For ArcGIS CONNECT Edition</i>	10.0.0.13
<i>ProjectWise Connector for Oracle CONNECT Edition</i>	10.0.0.24

<i>ProjectWise Sync Service CONNECT Edition</i>	10.0.0.35
<i>Promis.e V8i</i>	8.11.13.57
<i>ProStructures Plug-in for Bentley Products</i>	8.11.14.195
<i>ProStructures V8i for AutoCAD</i>	8.11.11.132
<i>RAM Concept CONNECT Edition Update 1</i>	6.1.0.6
<i>RAM Connection CONNECT Edition</i>	11.0.0.177
<i>RAM Elements V8i</i>	13.4.0.177
<i>RAM Structural System CONNECT Edition</i>	15.1.0.0
<i>RM Bridge Advanced CONNECT Edition</i>	10.0.0.2
<i>RM Bridge CONNECT Edition</i>	10.0.0.2
<i>SACS</i>	5.7.1.1
<i>SACS CONNECT Edition</i>	10.0.0.1
<i>SITEOPS Documentation Center CONNECT Edition X64</i>	10.0.0.5
<i>STAAD Foundation Advanced CONNECT Edition</i>	8.0.0.0
<i>STAAD RCDC</i>	5.0.1.6
<i>STAAD.Pro V8i</i>	20.7.11.50
<i>Structural Synchronizer CONNECT Edition</i>	10.0.0.5

Werden Nutzungen unter 10 Minuten grundsätzlich ignoriert?

Nein! Nur dann, wenn Sie einen Hosted SELECTserver verwenden und Ihre Produkte das Lizenz-Management-Tool 9.2 oder höher verwenden.

Welche Uhrzeiten werden für Start- und Stopzeiten von Bentley Produkten verwendet?

Es werden grundsätzlich die lokalen Client-Uhrzeiten verwendet. Allerdings werden diese in Richtung UTC konvertiert, bevor sie an den Hosted SELECTserver übertragen werden

Wie erfolgt die Berechnung der Startzeiten bei Lizenzanforderung bzw. wann ist die Nutzung kostenfrei und wann nicht?

Beispiel 1:

Wenn ein Anwender die MircoStation 8 Minuten nach der vollen Stunde startet und sie 12 Minuten nach der vollen Stunde beendet, ist die Bearbeitungszeit unter dem Peak-Intervall von 10 Minuten. Die Nutzung wird dementsprechend nicht gezählt.

Beispiel 2:

Wenn ein Anwender die MircoStation 2 Minuten nach der vollen Stunde startet und sie 15 Minuten nach der vollen Stunde beendet, wird der Startzeitpunkt der Berechnung auf 10 Minuten nach der vollen Stunde aufgerundet. Die Nutzung der 2. bis 9. Minute nach der vollen Stunde wird also nicht berechnet, während dessen die Nutzung von der 10. Minute bis zur 15. Minute nach der vollen Stunde als Lizenznutzung bewertet wird.

Ein Anwender hatte vor der neuen Lizenztaktung 3-mal im Quartal die Möglichkeit ein Bentley Produkt zu Übernutzung. Ist diese Handhabe noch immer gegeben?

Nein! Sollen Sie mehr Lizenzen verwenden, als Sie erworben haben, zählt die erste Mehrverwendung direkt als Übernutzung.

Bei der alten Lizenztaktung wurde eine von einem Anwender genutzte Lizenz für eine volle Stunde blockiert. Dieser Anwender hatte in dieser Stunde die Möglichkeit das Bentley Produkt so oft er wollte zu schließen und wieder neu zu starten. Ist dies bei der neuen Lizenztaktung ebenfalls möglich?

Ja! Innerhalb des 10-Minuten-Intervalls kann ein Anwender beliebige Male, die von ihm genutzte Lizenz bzw. das entsprechende Produkt beenden und wieder neu starten. Auch kann er beliebig viele Instanzen des Produkts, für das er eine Lizenz gezogen hat, in diesem 10 Minuten starten.

Die Nutzung wird nur einmal für diesen Computernamen gezählt.

Benötigen Sie weitere Unterstützung oder Informationen? Sehr gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Corporate Montage Europe GmbH
Tel: +49 (0)611 723977-77
E-Mail: support@corporatemontage.de
www.corporatemontage.de

Stand: 20.09.2016